

Read Me

System Software 9.1.2 Patch 3

Deutsch Diese Version des Releases 9.1.2 Patch 3 ist für die Geräte der WLAN-Serie verfügbar.

Der folgende Fehler wurde behoben:

1.1 Panic

(ID n/a)

Unter folgenden Bedingungen konnte es zu einer Panic bei der Konfiguration eines Access Points kommen:

- der Access Point erhielt seine IP-Konfiguration über einen DHCP-Server
- der DHCP-Server übertrug die CAPWAP-Option
- das Gerät sollte nicht über den WLAN Controller verwaltet werden und wurde manuell konfiguriert.

English This version of release 9.1.2 Patch 3 is available for the devices of the WLAN series.

The following error has been removed:

1.1 Panic

(ID n/a)

A panic could occur during the configuration of an access point under the following conditions:

- the access point received its IP configuration from a DHCP server

- the DHCP server also transmitted the CAPWAP option
- the access point was not intended to be managed by the WLAN Controller and was configured manually.